


ten lini. a/b/ mit iren 19 puncten damit sie getheylt ist in 20 gleyche felt / vnnnd setz sie aufrecht / auf die zwerch lini b/c/ vnd mach die zwerch lini/b/c/ ein sechs teyl lenger dann die aufrecht/a/b/ also das. a.b.c. vnd b.c. sechs hab/ Darnach zeuch den ortstrich/a/c/ vnd nym die fürgenomen kurz lini. a.b vnnnd leg sie vnden/mit irem end.b. auf des dryangels winckel/b/ vnd neig sie oben mit dem end/a/ gegen dem /c/ byß das sie oben mit dem end/a/die ort lini/a/c/anrürt/Darnach reiß auß allen puncten/der langenn lini.a.b gerad ryß gegen dem winckel/c/ wo dann dise streim liniem/die kurz lini/a/b/ durchschneiden/ dahyn setz all puncten vnnnd zyfer der langen lini /a/b/ Also ist dise kurz lini/a/b/vergleichlich geteilt/ doch werden die felt vnden herab/zwischen den puncten ye lenger ye weyter/ vnnnd oben hinauf enger man soll auch mercken/ye meer man die teyl in/a.b/vnden grösser vnd oben enger will machen ye lens ger soll man die zwü lini/b/c/vnd/a/c/machen/so kan man die kürzer lini/a/b/oben dest weyter hynder sich leinen/Doch wo es not thut mag man die lini/ a/ b/ die man in der theyllung endern will / kürzer oder lenger machen / damit sie den ortstrich/a/c/ erreich/ Disen obgemelten dryangel/ mit der verender ten lini.a.b.hab ich vnden aufgerysen.



**S** Nun dise kurze lini. a.b. gemacht ist/ so stell sie aufrecht an der ersten beschrybnen lini stat/ a.b. darauß du die erst krum lini gezogen hast/vnd gebrauch dich aller vorbebeschrybnen mesung/durch die zal leng höch vnd weyten/wie das in der figur angezeigt ist/ vnnnd punctire darauß die new krumme lini kumbt/Dise lini lauft dir bogens weis weyt ober die aufrecht lini.a.b/dise lini ist zu brauchen in den blettern /vnder ein horn reifen vnder ein captel/ sie ist auch zu brauchen zu ein